

## Design S6721 Schulterwärmer mit Spitze



**Maschenprobe:** Mit Nadeln Nr. 5 im Patentmuster: ca. 12 M und 28 R = 10 cm x 10 cm.

### ANLEITUNG

Der Schulterwärmer wird von oben nach unten gestrickt.

Für ca. 74 cm Breite 91 M mit Nadeln Nr. 5 anschlagen und im Patentmuster stricken.

In der 11. R 1 Knopfloch arbeiten; dafür bis 5 M vor Ende der R str, dann 1 M mit Umschlag rechts abheben, 1 M rechts str und die abgehobene M mit Umschlag überziehen, danach die restlichen 3 M str.

Weiter im Patentmuster arbeiten.

Ab 4 cm Höhe mit Nadeln Nr. 6 str, dann nach jeweils weiteren 4 cm auf die nächst größere Nadelstärke wechseln.

In ca. 25 cm Höhe, nach 4 R mit Nadeln Nr. 10, in einer Hinr die ersten 63 M sehr locker abketten, dann in jeder Hinr immer 1 M mehr locker abketten, bis alle M aufgebraucht sind.

### Material: Schachenmayr Mouliné Art,

250 g in Fb 0085 dschungel color  
Stricknadeln Nr. 5, 6 und 10.

1 Schmuckknopf mit ca. 3 cm Durchmesser.

Stricknadeln Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7, Nr. 8, Nr. 9 und Nr. 10.

Außerdem 1 Knopf in schwarz-gold.

**Hinweis:** Da es sich bei dieser Anleitung um ein Ersatzgarn handelt, kann es bei der Farbe und Größe zu Abweichungen kommen.

**Patentmuster:** Ungerade M-Zahl.

**1. R (Rückr):** Randm, 1 M rechts, \* 1 M mit 1 Umschlag links abheben, 1 M rechts, ab \* wiederholen, Randm.

**2. R:** Randm, 1 M mit 1 Umschlag links abheben, \* die M mit dem Umschlag rechts zusammenstricken, 1 M mit 1 Umschlag links abheben, ab \* wiederholen, Randm.

**3. R:** Randm, die M mit dem Umschlag rechts zusammenstricken, \* 1 M mit 1 Umschlag links abheben, die M mit dem Umschlag rechts zusammenstricken, ab \* wiederholen, Randm.

Nach der 1. R die 2. und 3. R stets wiederholen.